

Création d'utilisateurs par lot : NET USER

net user	sans paramètre : affiche les user
net user emile /add net user emile /delete	ajoute ou supprime un user
net user emile mdp /add	ajoute emile avec le mdp donné
net user emile * /add	ajoute emile avec prompt pour le mdp (qui ne sera pas affiché pendant la frappe)
net user emile /add option options : /active yes no /homedir:chemin /passwordchg:yes no /passwordreq:yes no /profilepath:chemin /scriptpath:chemin	active ou désactive le compte indique le répertoire de base de l'utilisateur indique si user peut changer son mdp indique si un mdp est requis indique le chemin du profil d'ouverture de session indique le chemin du script d'ouverture de session

Scripts :

sont exécutés dans l'ordre :

- le script du site
- le script du domaine
- le script de l'organisation
- le script de l'OU
- le script de l'utilisateur

le répertoire standard pour stocker les scripts est : \winnt\system32\rep\limport\script
un script est en général un fichier .BAT

pour attribuer un script à un groupe :

- ouvrir Utilisateurs et ordinateurs Active Directory
- clic droit sur le groupe, propriétés
- sélectionner Stratégies de groupe
- double clic sur la stratégie à modifier, s'il n'en existe pas : la créer d'abord
- clic + sur Configuration utilisateur, clic + sur Paramètres Windows
- sélectionner Script ouverture/fermeture de session
- double clic sur Ouverture ou Déconnexion, puis Ajouter
- régler les options : nom du script, chemin, paramètres

commande NET dans les scripts :

net use	liste les connexions réseau
net use Z: \\server\partage	connecte un lecteur réseau Z: à la ressource
password	indique le mdp pour accéder à la ressource
/delete	déconnecte un lecteur
username	indique le nom de user qui a ouvert la session
/home	connecte un user au répertoire de base

Répertoire de base :

répertoire perso de user

déterminé dans l'onglet Profil

un répertoire partagé doit exister

ne doit pas exister un répertoire du nom de login du user

pour le créer :

- double clic sur le user, puis Profil
- option Connecter

- choisir la lettre du lecteur, puis Tab
- saisir l'adresse UNC du répertoire puis OK
- on peut utiliser la variable %USERNAME%
ex: \\neptune\perso\%username%

Quota d'espace disque :

- clic droit sur Disque, propriétés
- onglet Quota
- Activer la gestion de quota, OK
- paramétrer